

メール設定確認方法 (iPhone)

※以下は SSL 接続でのメール設定内容になります。(推奨)

ステップ①


ホーム画面上の「設定」のアイコンを選択します



ステップ②

※「アカウントとパスワード」がある場合

「アカウントとパスワード」または「パスワードとアカウント」を選択します。



※「アカウントとパスワード」がない場合

1. 「メール」を選択します。



2. 「アカウント」を選択します。



ステップ③

設定を確認する「アカウント」を選択します



ステップ④

アカウントの画面で、以下のように設定されているか確認します



「POP アカウント情報」

「名前」： 名前をローマ字で入力 例) Aiosl Taro

「メール」： **[メールアドレス]** 例) taro_s@aiosl.jp

「説明」： **[任意の文字列]** 例) taro_s@aiosl.jp

「受信メールサーバ」

「ホスト名」： **srv〇〇.ssl.aiosl.com**

※〇〇部分（数字）はお客様によって異なります。J-web 管理画面右上に表示されております。

「ユーザ名」： **[メールアドレス]** 例) taro_s@aiosl.jp

「パスワード」： **[メールアドレスパスワード]**

確認したら、画面を下にスクロールさせます。

ステップ⑤

アカウントの画面で、「SMTP」を選択します

キャンセル taro_s@aiosl.jp 完了

受信メールサーバ

ホスト名 srv〇〇.ssl.aiosl.com

ユーザ名 taro_s@aiosl.jp

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP サーバなし >

詳細 >

ステップ⑥

「SMTP」の画面で、「srv〇〇.ssl.aiosl.com」を選択します

< taro_s@aiosl.jp SMTP

プライマリサーバ

srv〇〇.ssl.aiosl.com オン >

ほかのSMTPサーバ

サーバを追加... >

*メールは、プライマリサーバを使用できない場合はほかのSMTPサーバを順番に試します。

ステップ⑦

「srv〇〇.ssl.aiosl.com」の画面で、以下のように設定されているか確認します

キャンセル	srv〇〇.ssl.aiosl.com	完了
サーバ	<input checked="" type="checkbox"/>	
送信メールサーバ		
ホスト名	srv〇〇.ssl.aiosl.com	
ユーザ名	taro_s@aiosl.jp	
パスワード	●●●●●●●●	
SSLを使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
認証	パスワード >	
サーバポート	465	

「サーバ」:「オン」

「送信メールサーバ」

「ホスト名」: **srv〇〇.ssl.aiosl.com**

※J-web 管理画面にてアカウント作成時に任意で作成していただいたものになります。

「ユーザ名」: **[メールアドレス]** 例) taro_s@aiosl.jp

「パスワード」: **[メールアドレスパスワード]**

「SSLを使用」:「オン」

「認証」:「パスワード」

「サーバポート」: **465**

確認しましたら、「完了」を選択します。

ステップ⑧

「SMTP」の画面で、画面左上の文字列を選択します



ステップ⑨

アカウントの画面で、「詳細」を選択します



ステップ⑩

「詳細」の画面で、以下のように設定されているか確認します



【削除したメッセージの移動先】： 任意

【削除したメッセージ】

「削除」： 任意

【受信設定】

「SSL を使用」：「オン」

「認証」： パスワード

「サーバから削除」： 任意

「サーバポート」： 995 (IMAP の場合は、993)

【S/MIME】

「S/MIME」：「オフ」

ステップ①

アカウントの画面で、「完了」を選択します

キャンセル	taro_s@aiosl.jp	完了
メール	taro_s@aiosl.jp	>
説明	taro_s@aiosl.jp	
受信メールサーバ		
ホスト名	srv〇〇.ssl.aiosl.com	
ユーザ名	taro_s@aiosl.jp	
パスワード	●●●●●●●●	
送信メールサーバ		
SMTP	srv〇〇.ssl.aiosl.com	>
詳細		>

以上で、メールアカウントの設定確認は完了です。