

メール新規設定方法 Mac(メール 10.x ~ 13.x)

※ その他のメールソフトにつきましては、各メールソフトのヘルプ等をご参照ください。

以下は SSL 接続でのメール設定内容になります。(推奨)

ステップ①

Dock から「メール」を起動します



「メール」起動時に「ようこそメールへ」の画面が表示された場合



上記の画面が表示された場合、「続ける」を選択してください。

ステップ②

「その他のメールアカウント…」を選択し、「続ける」を選択します



※ 上記の画面が表示されない場合は、メニューバーの「メール」から「アカウントを追加…」を選択してください。

「インターネットアカウント」の画面が表示された場合



「その他のアカウントを追加…」を選択します。



「メールアカウント」を選択します。

ステップ③

以下のように設定し、「サインイン」を選択します

「名前:」: 名前をローマ字で入力 例) Aiosl Taro

「メールアドレス:」: [メールアドレス] 例) taro_s@aiosl.jp

「パスワード:」: [メールアドレスパスワード]

ステップ④

「アカウント名またはパスワードを確認できません。」と表示されたら、以下のように設定し「サインイン」を選択します

The screenshot shows a login form with the following fields and values:

- メールアドレス: taro_s@aiosl.jp
- ユーザ名: taro_s@aiosl.jp
- パスワード:
- アカウントの種類: POP
- 受信用メールサーバ: srv〇〇.ssl.aiosl.com
- 送信用メールサーバ: srv〇〇.ssl.aiosl.com

Below the fields, there is a red error message: アカウント名またはパスワードを確認できません。

At the bottom, there are three buttons: キャンセル, 戻る, and サインイン. The サインイン button is highlighted with a red rectangular box.

「メールアドレス:」: **[メールアドレス]** 例) taro_s@aiosl.jp

「ユーザ名:」: **[メールアドレス]** 例) taro_s@aiosl.jp

「パスワード:」: **[メールアドレスパスワード]**

「アカウントの種類:」: **POP** (IMAP の場合は **IMAP** を選択)

「受信用メールサーバ:」: **srv〇〇.ssl.aiosl.com**

※〇〇部分 (数字) はお客様によって異なります。J-web 管理画面右上に表示されております。

「送信用メールサーバ:」: **srv〇〇.ssl.aiosl.com**

※〇〇部分 (数字) はお客様によって異なります。J-web 管理画面右上に表示されております。


ステップ⑤

メニューバーの「メール」から「環境設定...」を選択します



ステップ⑥

「アカウント」ボタンを選択し、「アカウント情報」タブを選択し、以下のように設定します



※ 画面左側の「アカウント」の枠内には、作成したアカウントが表示されています。

「このアカウントを使用」: **チェック**

「説明:」: [メールアドレス] 例) taro_s@aioisl.jp

「メールアドレス:」: [氏名 <メールアドレス>] 例) Aioisl Taro <taro_s@aioisl.jp>

「メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除:」: 任意

ステップ⑦

「サーバ設定」タブを選択し、以下のように設定します



受信用メールサーバ (POP)

「ユーザ名 :」: [メールアドレス] 例) taro_s@aioisl.jp

「パスワード :」: [メールアドレスパスワード]

「ホスト名 :」: **srv〇〇.ssl.aioisl.com**

※〇〇部分 (数字) はお客様によって異なります。J-web 管理画面右上に表示されております。

「接続設定を自動的に管理」: **チェックをはずす**

※ 以下の項目は、「接続設定を自動的に管理」のチェックをはずすことで表示されます。

「TLS / SSL を使用」: **チェック**

※ チェックを入れると、ポート番号が変更される場合があるため、先にチェックを入れてください。

「ポート :」: **995** (IMAP の場合は **993**)

※ 数字が異なる場合や空欄の場合は、「995」を入力ください。

「認証 :」: 「**パスワード**」

設定しましたら、「送信用メールサーバ (SMTP)」の「アカウント :」から「SMTP サーバリストを編集...」を選択します。

ステップ⑧

「サーバ設定」タブを選択し、以下のように設定します

説明	サーバ名	使用しているアカウント
taro_s@aiosl.jp	srvOO.ssl.aiosl.com	taro_s@aiosl.jp

+ -

サーバ設定 詳細

説明: taro_s@aiosl.jp

ユーザ名: taro_s@aiosl.jp

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: srvOO.ssl.aiosl.com

接続設定を自動的に管理

ポート: 465 TLS/SSLを使用

認証: パスワード

キャンセル OK

「説明:」: [メールアドレス] 例) taro_s@aiosl.jp

「ユーザ名:」: [メールアドレス] 例) taro_s@aiosl.jp

「パスワード:」: [メールアドレスパスワード]

「ホスト名:」: **srvOO.ssl.aiosl.com**

※○○部分（数字）はお客様によって異なります。J-web 管理画面右上に表示されております。

「接続設定を自動的に管理」: **チェックをはずす**

※ 以下の項目は、「接続設定を自動的に管理」のチェックをはずすことで表示されます。

「TLS / SSL を使用」: **チェック**

「ポート:」: **465**

「認証:」:「**パスワード**」

ステップ⑨

「詳細」タブを選択し、以下のように設定して「OK」を選択します

説明	サーバ名	使用しているアカウント
taro_s@aioisl.jp	srvOO.ssl.aioisl.com	taro_s@aioisl.jp ip

サーバ設定 詳細

TLS証明書: なし

セキュリティ保護されていない認証を許可

キャンセル OK

「TLS 証明書 :」:「なし」

「OK」選択後に「POP アカウントの変更内容を保存しますか？」の画面が表示された場合

アカウント

「taro_s@aioisl.jp」POPアカウントの変更内容を保存しますか？
保存しないと、変更内容は失われます。

保存しない キャンセル 保存

ホスト名: srvOO.ssl.aioisl.com
 接続設定を自動的に管理

ポート: 995 TLS/SSLを使用
認証: パスワード

POPの仔細設定

送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: aioisl.jp

ユーザー名: taro_s@aioisl.jp

パスワード: ●●●●●●●●

ホスト名: srvOO.ssl.aioisl.com
 接続設定を自動的に管理

ポート: 465 TLS/SSLを使用
認証: パスワード

上記の画面が表示された場合、「保存」を選択してください。

以上で、メールアカウントの作成は完了です。