


<メール設定の確認方法 (Microsoft Outlook 2007) >


※ その他のメールソフトにつきましては、各メールソフトのヘルプ等をご参照ください。

※ SSL 接続でのメール設定内容になります。(推奨)

- ① メニューバーの[ツール]から[アカウント設定]を選択します。



- ②「電子メールアカウント」の画面が表示されます。
[電子メール] のタブの「変更」をクリックします。



- ③ 「インターネット電子メールの設定」の画面が表示されます。
各項目に以下の情報を入力します。

▼ユーザー情報

名前：メールを送信した際に、相手先に表示される名称⇒入力済
電子メールアドレス：お客様がご利用されるメールアドレス⇒入力済

▼サーバー情報

アカウントの種類：POP3
受信メールサーバー：srv〇〇.ssl.aiosl.com
送信メールサーバー：srv〇〇.ssl.aiosl.com

※〇〇部分はお客様によって異なります。

ドメイン管理画面の【FTP/Mail サーバー名】で確認出来ます。

▼メールサーバーへのログオン情報

アカウント名：お客様がご利用されるメールアドレス
パスワード：メールアドレスのパスワード
パスワードを保存する：チェックを入れる
パスワード認証：チェックしない

③

新しい電子メール アカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(Y):

電子メール アドレス(E):

サーバー情報

アカウントの種類(A):

受信メール サーバー(I):

送信メール サーバー (SMTP)(O):

メールサーバーへのログオン情報

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(O)

アカウント設定のテスト(T)


詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

入力が終わりましたら、[詳細設定]をクリックします。

- ④ 「インターネット電子メール設定」の画面が表示されます。
[送信サーバー]のタブをクリックし、以下の通り設定します。

『送信サーバー (SMTP) は認証が必要』：チェックを入れる
『受信メールサーバーと同じ設定を使用する』：選択



⑤ [詳細設定] のタブをクリックし、以下の通り設定します。


▼サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3) : 995

送信サーバー (SMTP) : 587

▼配信

サーバーにメッセージのコピーを置く : 同じメールアドレスをパソコン
2台以上で受信する場合は、チェックを入れます。



入力が終わりましたら、[OK] ボタンをクリックします。

⑥「電子メールアカウント」の画面に戻りましたら、[次へ]をクリックします。

新しい電子メール アカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報
名前(Y):
電子メール アドレス(E):

サーバー情報
アカウントの種類(A):
受信メール サーバー(I):
送信メール サーバー (SMTP)(O):

メール サーバーへのログオン情報
アカウント名(U):
パスワード(P):
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA)に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

- ⑦ 「セットアップの完了」の画面が表示されますので、
[完了]ボタンをクリックします。



以上で、設定は完了です。
メールの送受信をお試してください。

※一通り設定してもうまくいかない場合

「ドメイン管理画面」にログイン (<https://admin.aiosl.com/login/>) していただき、メールのパスワードの再設定を行ってください。